

## Como saber se o Windows XP é 32 ou 64 Bits

### Método 1

1. Clique em **Iniciar** e, em seguida, clique em **Executar** ou **Start Search**.
2. Digite **MSINFO32.EXE** e, em seguida, pressione **Enter**.
3. Em "Sistema de Informação", reveja o valor para o item **Sistema Tipo**:
  - Para edições de 32 bits do Windows, o valor do item é o tipo de sistema **x86 baseados em PC**.
  - Para edições de 64 bits do Windows, o valor do item é o tipo de sistema **x64 baseados em PC**.

### Método 2

1. Clique em **Iniciar**, clique em **Executar**, digite **sysdm.cpl** e, em seguida, clique em **OK**.
2. Clique na guia **Geral**. O sistema operacional aparece como segue:
  - Para uma versão de 64 bits do sistema operacional: **Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Version <Year>** aparece no âmbito do sistema.
  - Para uma versão de 32 bits do sistema operacional: **Microsoft Windows XP Professional Versão <Year>** aparece no âmbito do sistema.

Nota <Year> é um espaço reservado para um ano.

### Método 3

1. Clique em **Iniciar**, clique em **Executar**, digite **winmsd.exe** e, em seguida, clique em **OK**.
2. No painel de **detalhes**, localize **Processador** sob **ponto**. Observe o valor.
  - Se o valor que corresponde à começa com processador **x86**, o computador está executando uma versão de 32 bits do sistema operacional Windows.
  - Se o valor que corresponde à começa com processador **AMD64** ou **ia64**, o computador está executando uma versão de 64 bits do sistema operacional Windows.



### Luiz Ricardo de Paula Lopes

Suporte Técnico CAE – CAD – CAM

UVW Computação Gráfica

Tel.: (15) 3232-8808 – Sorocaba

Tel.: (19) 3237-5989 – Campinas

Cel.: (15) 9711-5568 ou (19) 9213-3901

[ricardo@uvw.com.br](mailto:ricardo@uvw.com.br)

[suporte@uvw.com.br](mailto:suporte@uvw.com.br)

Visite nosso site: [www.uvw.com.br](http://www.uvw.com.br)