

Download e instalação do Draftsight Enterprise/Plus

Esse procedimento é voltado aos usuários Draftsight ou profissionais de TI que precisem realizar a instalação do Draftsight Enterprise ou Draftsight Enterprise Plus.

O número de série do software pode ser solicitado a revenda por e-mail: suporte@uuvw.com.br

Antes de prosseguir com a instalação, verifique se o ambiente do sistema atende aos requisitos do software:

<https://www.draftsight.com/media/system-requirements-draftsight-2019>

Requisitos para o SolidNetwork License Manager (SNL):

<https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html>

Os passos neste documento foram feitos com referência ao Draftsight 2019 SP0 e SNL 2019 SP0.

Como a licença é flutuante, é necessário escolher um computador para ser o servidor de licenças. O gerenciador de licenças SNL deve ser instalado em um sistema Windows compatível, conforme pré requisitos informados no link acima. Após a instalação do SNL, deve-se instalar o DraftSight nos computadores dos usuários.

Nota: Certifique-se de que o computador atende aos requisitos e de que possui as permissões de Administrador.

Itens usados:

- Número de Série Draftsight
- Arquivos de Instalação do SolidNetwork License Manager 2019 ou superior.
- Arquivos de Instalação do Draftsight 2019 ou superior.

O novo usuário Solidworks/Draftsight necessita com seu novo serial, criar um login no portal do cliente (Customer Portal), com o portal do cliente o usuário irá na parte de downloads e realizará o download do Solidworks compatível com o ano e Service Pack do Draftsight desejado.

- Draftsight

Baixe-o na página de download:

<https://www.3ds.com/products-services/draftsight-cad-software/download-draftsight/>

- SNL: Solidworks Network License Manager

Login no Customer Portal:

<https://customerportal.solidworks.com/siebel/app/customerportal/enu>

(Pode ser acessado em solidworks.com > Portal do cliente)

No portal vá para a área de download e clique em Products e escolha o Solidworks desejado.

*No momento a versão semelhante à do Draftsight é o 2019 SP0.


Aceite o acordo EULA e será redirecionado a página de download.

Será feito o download do arquivo Solidworks Setup, extraia o conteúdo e execute o arquivo **setup.exe**.


Instalando o SNL Solidworks SolidNetwork License Manager

O License Manager Server auxilia o administrador a controlar a distribuição das licenças:


1) Execute o setup.exe e faça o download do License Manager em Produtos do servidor.



2) Após o download e a instalação feita, execute o SolidNetwork no menu iniciar do Windows.




3) Ative a licença preenchendo os dados solicitados.



Desta forma, o Solidworks SNL estará operacional no servidor e distribuindo as licenças. O próximo passo mostra a instalação do Draftsight nas máquinas dos usuários.

Instalando o Draftsight nos usuários:

- 1) Fazer o download em [Draftsight.com/Download](https://www.draftsight.com/Download), selecione conforme o sistema operacional desejado.
- 2) Execute o Setup e selecione a opção **SolidNetwork License (SNL)**.



3) Na caixa de dialogo informe o nome do seu servidor, distribuidor de licenças da forma sugerida pelo programa: 25734@nomedoservidor

4) Aceite o acordo de licença e instale.

Após executar estas etapas o Draftsight estará funcionando, caso ocorra algum problema ou dificuldade, entre em contato com nosso suporte através do e-mail abaixo:

suporte@uvw.com.br